




MANUAL INSTALACIÓN Y CONFIG XD A MYSQL

www.XDsoftware.es


El software XD permite utilizar distintos tipos de bases de datos. Para instalar el servidor de MySQL y configurar el software XD para usar MySQL XD sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

1 - Abra su navegador y vaya a la página: <http://www.mysql.com/downloads/mysql/>


2 - Descargar la versión de MySQL que desea utilizar el sitio web presentado (en caso de duda instalar la versión de 32 bits):




3 - Una vez que termine la descarga, a continuación, iniciar la instalación de MySQL . Deberá de aparecer la siguiente pantalla:




4 - Haga clic en **Next** y en la siguiente pantalla, acepte los términos de la licencia:




5 - Haga clic en **Next** y seleccione la instalación **típica**:




6 - Haga clic en **Install** y espere a que el proceso finalice.




7 - Haga clic en **Finish**:




8 - En la siguiente ventana, haga clic en **Next** :




9 - En la siguiente ventana, seleccione la opción “**Detailed Configuration**” y haga clic en **Next**:




10 - En la siguiente ventana, seleccione la opción **“Server Machine”** y haga clic en **Next** :




11 - En la siguiente ventana, seleccione la opción **“Multifunctional Database”** y haga clic en **Next**:




12 - En la siguiente ventana, seleccione la ubicación de la base de datos y haga clic en **Next**:




13 - En la siguiente ventana, seleccione la opción **“Decision Support”** y haga clic en **Next** :



14 - En la siguiente ventana seleccione la opción **“Add firewall exception for this port”** y haga clic en **Next**:



15 - En la siguiente ventana, seleccione la opción **“Standard Character Set”** y haga clic en **Next** :




16 - En la siguiente ventana seleccione la opción **"Include Bin Directory in Windows PATH"** y haga clic en **Next** :



17 - En la siguiente ventana, seleccione la **password** para el usuario **"root"**, por ejemplo, **"xd"** y seleccionar la opción **"Enable root access from remote machines"** y haga clic en **Next** :



18 - En la siguiente ventana, haga clic en **“Execute”** y espere a que finalice el proceso:



Configuración del Software XD para el uso con MySQL


Para configurar XD Software para utilizar el servidor MySQL anteriormente instalado, basta con una configuración muy simple. Siga los siguientes pasos:

1 - Inicie la aplicación XD

2 - Ir a la configuración del sistema



3 - Seleccione la opción **“Conf. Arranque (INI)”**



4 - En las configuraciones de arranque, la sección "Base de Datos" configure el sistema de la siguiente forma:

Base de Datos	
Tipo	MySql
Servidor	192.168.1.16
Puerta de conexión	3306
Nombre de la Base de Datos	xdrest
Cuenta de Usuario	root
Contraseña	●●
Opciones Extra	

Tipo: En tipo, seleccione la opción MySql

Servidor: inserte la IP del equipo que configura en MySql. Si configura localmente, se puede usar la ip 127.0.0.1

Puerto de conexión: seleccione el puerto configurado para MySql. De forma predeterminada, 3306.

Nombre de la Base de Datos: Seleccione un nombre para la base de datos. Se recomienda "Xdrest"



INSTALACIÓN Y CONFIG XD A MYSQL

Cuentas de usuario: nombre de usuario. Por defecto, "root".

Contraseña: La contraseña configurada para el usuario. Por ejemplo, "xd".

5 – Clique en guardar y reinicie la aplicación. XD Software creará la estructura de la base de datos y la abrirá con MySql.

XD SOFTWARE. S.L.

www.xdsoftware.es
info@xdsoftware.es

Ctra. de la Esclusa, 11.
Edificio Galia Puerto
41011 Sevilla

(+34) 912 907 872
(+34) 955 283 964
(+34) 602 217 976